برای نصب و دانلود برنامه rustdesk روی لینک " <u>https://rustdesk.com/</u> " کلیک می کنیم، این صفحه برای ما باز می شود . بالای صفحه روی کادر "Download " کلیک می کنیم.



وارد این صفحه می شویم ، حالا برای دانلود برنامه قسمت پایین همین صفحه گزینه "rustdesk-1.2.1-x86\_64.exe " را می زنیم و منتظر می مانیم تا برنامه دانلود شود.

بعد از دانلود همان قسمت پایین کلیک می کنیم ، و در ادامه تنظیمات را انجام می دهیم.

i github.com/rustdesk/rustdesk/releases/tag/1.2.1		u @ ☆	⊗ru
			⊗rus
oduct \vee Solutions 🔨 Open Source \vee Pricing	Q Search or jump to	/ Sign in	Ørus
			Ørus
tdesk / rustdesk (Public)	Sponsor Q Notifications	Fork 4./k	⊘ru
le 💿 Issues 67 🚯 Pull requests 4 🖓 Discussions 💿 Actions 🗄 Projects 9 🕮 Wiki 💿 Security	🗠 Insights		⊘ru
			⊘ru
Releases / 1.2.1			⊘ru
			⊘ru
<b>1.2.1</b> (Latest		Compare 🔻	⊗rus
○ rustdesk released this 3 weeks ago · 177 commits to master since this release S 1.2.1 • a9f0223 ②			(Merec
			Øru
			() Tu:
WARNING: YOU MAY BE BEING SO	CAMMED!		ြိုSo
If you are on the phone with someone who asked	you to install RustDesk,		(i) So
do not install and hang up imme They are likely a scammer trying to steal your money	diately. or other private informa	tion.	▲ 86
Winget, FDroid, Apple Sillicon, Google Play / App Store update will come soon.		2	<b>\</b>
x86-64: Windows   Ubuntu   Mac			© 2023 G
AArch64 (ARM64): Ubuntu   Android More: check below please		O rustd	esk-1.2.1-x86exe 🔨

)	© 2023 GitHub. Inc. Terms Privacv Security Status Docs Contact GitHub Pricina API	Training	Bloc
	▲ 86 (▶ 10) (♥ 19) ( 12) 99 people reacted		
	Source code (tar.gz)		
	Source code (zip)		
	Qrustdesk f.2.1 x00_04.matpak	17.1 MB	
	<sup>⊘</sup> rustdesk-1.2.1-x86_64.exe	19.1 MB	
	Mauster 121 x85 54 dmg	23.6 MB	
	©rustdesk-1.2.1-x86_64.deb	17 MB	
	<sup>⊕</sup> rustdesk-1.2.1-x86_64.AppImage	56.5 MB	
		8.17 MB	
		20.4 MB	
		8.21 MB	
		14.2 MB	
		44.6 MB	
		21.2 MB	
	Orustdesk-1.2.1-0.x86_64.rpm	22.8 MB	
		22.8 MB	

بعد از دانلود روی برنامه کلیک می کنیم پس از نصب برنامه برای انجام تنظیمات آن ، قسمت بالای صفحه " Setting" را می زنیم . چند گزینه برای ما در صفحه جدید نمایش می دهد روی گزینه " Network" کلیک می کنیم.



در این قسمت فیلد ها را طبق اطلاعات رو به رو تکمیل می کنیم. ( فیلد سوم " API Server " خالی باشد )

ID Server: remote.1b1.ir

Relay Server: remote.1b1.ir

key: <u>puwQzrnCRILnPmzdQcM46iHv7HWdyZBwcXj0XtWtbJI</u>=

و در نهایت گزینه " Apply" را می زنیم، بعد از ان روی قسمت " Home" کلیک می کنیم.

	🥒 🔐 Home 🔍 Settings					
Settings	ID/Relay Server		Settings	ID/Relay Serve	er 📋 🗍	
錢 General	ID Server:		හී General	ID Server	remote 1h1 ir	
🔒 Security			🔒 Security	ib server.		
G Network	Relay Server:		G Network	Relay Server:	remote.1b1.ir	
🖵 Display	API Server:		🖵 Display	API Server:		
名 Account	Key:		名 Account	Key:	۱CRILnPmzdQcM46iHv7HWdyZBwcXj0XtWtbJI=	
<ol> <li>About</li> </ol>		Apply	<ol> <li>About</li> </ol>		Apply	
	Proxy			Proxy		
1	Socks5 Proxy		2	Socks5 Proxy	Socks5 Proxy	

1. زمانی ک وارد قسمت " Home" می شویم قسمت بالا سمت چپ کدی ک به شما داده است همان کد اتصال است،

2. ممکن است زمانی که کد را به ما می دهید این اخطار ویندور برای شما بیاید که شما باید گزینه "Allow access " را بزنید.

3. پس از درخواست توسط کار شناسان ما ،شما گزینه " Accept" را کلیک می کنید.

